

Ne radi copy&paste kroz Remote Desktop



Ponekad se zna dogoditi da operacija *copy/paste* unutar **Remote Desktop Sessiona** jednostavno ne radi. Jedno od rješenja je prekinuti RDP konekciju prema serveru i ponovno se spojiti, ali u velikoj većini slučajeva problem je u procesu naziva **rdpclip.exe** (Remote Desktop Clipboard). Kao što mu ime govori, radi se o procesu koji omogućava *copy/paste* operacije unutar Remote Desktop okruženja, a izvršna datoteka se nalazi u mapi **Windows\System32**.

Korak kroz GUI

1. GUI: Pokrenuti Task Manager (Desni klik na start traku -> Task Manager)
2. Odabrati karticu processes
3. U Windows 8/8.1 odabrati karticu Details
4. Odabrati proces rdpclip.exe
5. Odabrati End Process
6. File-> New Task (Run...)
7. U Windows 8/8.1 File -> Run New Task
8. Upisati rdpclip.exe -> OK

PowerShell (kao administrator):

```
C:\Windows\system32\ Stop-Process -ProcessName rdpclip
```

```
C:\Windows\system32\ Start-Process .\rdpclip.exe
```

```
C:\Windows\system32\ Get-Process *rdp*
```

Još jedan način je mapiranje diska:

1. Pokrenuti Remote Desktop Connection
2. Odabrati Show Options
3. Kartica Local Resources
4. Odabrati More te staviti kvačice na diskove koje želimo imati u Remote Sessionu
5. Diskovi se pojave kao Device and drives u This PC (My Computer)

[1]

čet, 2015-01-29 10:37 - Marin Lučić **Kuharice:** [Windows](#) [2]

Kategorije: [Operacijski sustavi](#) [3]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/1502?device=mobile>

Links

[1] http://blog.mlucic.com/wp-content/uploads/2015/01/RDP_diskovi.png

[2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/18>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/26>