

## Priprema USB štapića za instalaciju Windows Servera 2016



Tipična situacija: pred nama je lijepo, moderno računalce s UEFI firmwareom, Secure bootom, ovećim tvrdim diskom (ili diskovima, kakogod) te, dakako, s uobičajenim vanjskim priključcima koji neizostavno uključuju i USB konektore. Zadatak nam je "natočiti" u ovo računalo Windows Server 2016 kojeg smo dobavili u danas neizbježnom distribucijskom formatu – kao ISO arhivu. Slijedom sve izraženijeg trenda, nemamo optički pogon. Ili ga imamo ali nemamo dvoslojni DVD a instalacija Šesnaestice, teška 5.3 GiB, ne stane na jednoslojni optički medij.

Naravno, ekspresno ćemo se okrenuti USB flash stickovima (u daljnjem tekstu: štapićima). Tih praktičnih spravica imamo nekoliko, raznih oblika, marki i veličina. Sve što trebamo učiniti je odabrati štapić dostatno kapacitiran da primi sadržaj ISO arhive te prenijeti taj sadržaj na štapić tako da ovaj postane bootabilan, kako bi UEFI mogao s njega pokrenuti instalaciju windoza. Doduše, UEFI neće pokrenuti instalaciju ako ga ne "reprogramiramo".... Tako da, naposljetku, imamo o čemu mućnuti glavom. :o)

Prvo što trebamo odraditi jest ući u UEFI, isključiti Secure boot i postaviti USB uređaj kao prvi disk s kojega se podiže sustav. Uočite, nije dovoljno "degradirati" tvrdi disk na drugo mjesto boot liste, moramo isključiti i Secure boot, jer za ovu kontrolu je štapić untrusted pa će blokirati instalaciju. Bootabilni štapić kreirati ćemo zahvaljujući izvanrednom besplatnom alatu Rufus. Naredna slika sve objašnjava. Rufusov .exe treba pokrenuti posredstvom naredbe Run as Administrator. Računamo da su ISO arhiva i štapić ispravni, jasno.



🔗 Rufus 2.11.995	—					
Device		☞ -				
srv2016 (E:) [16GB]		$\sim$				
Partition scheme and target system t	type					
GPT partition scheme for UEFI		$\sim$				
File system						
NTFS		$\sim$				
Cluster size						
4096 bytes (Default)		$\sim$				
New volume label						
SSS_X64FRE_EN-US_DV9						
Format Options 🔼						
Check device for bad blocks	1 Pass	$\sim$				
Quick format						
Create a bootable disk using	ISO Image	~				
Standard Windows installatio	n					
Create extended label and icon	filos					
Advanced Options	ines					
List USB Hard Drives						
Add fixes for old BIOSes (extra	partition, align, etc.	)				
Use Rufus MBR with BIOS ID	0x80 (Default)	$\sim$				
READY						
About Log	Start	Close				
1 device found	4	#				



Odabir Rufusa može postati problem ukoliko se kosi sa sigurnosnom politikom firme, naime, ekipa za IT sigurnost u pravilu je alergična na freeware, jer uvijek postoji vjerojatnost da se neki komad takvog softvera iskoristi kao sijač spywarea ili sličnog zloćudnog koda. Srećom, Windows OS ima Diskpart, komandnolinijski alat za obradu diskova, pa s njime možemo kreirati bootabilni USB štapić, uz neznatno veći angažman. Naći ćemo na Internetu par naputaka na tu temu ali, začudo, ili preskoče neki korak, ili dodaju suvišan... pa na kraju dobijemo neupotrebljiv instalacijski USB medij. Ta je situacija bila presudna za nastanak ovog članka. Dakle, opredijelimo li se za Diskpart, sjest ćemo za neko računalce s windozama x64 (recimo, Desetka ili Server 2012...) i pratiti proceduru. I opet, očekujemo ispravnu ISO arhivu i USB štapić.

1. Upiknemo štapić u računalo. Ajmo reć' da to računalo ima od ranije zauzete oznake diskova C i D. Znači, štapiću će OS dodijeliti oznaku E. Ovo će postati važan detalj.

2. Pokrenemo CMD sa Run as Administrator i pozovemo naredbu diskpart. Ovime smo ušli u interakciju s tim alatom.

3. Naredba list disk nije stvarno neophodna ako znamo da imamo samo jedan fizički disk u sustavu, naime, tada je on 0, što znači da će USB stick biti 1, ali bolje je vidjeti nego napikavati.

👞 Administr	ator: Command Pror	npt - diskpai	t	—		×
DISKPART> 1	ist disk					^
Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt	
Disk Ø Disk 1	Online Online	465 GB 14 GB	1024 КВ 0 В		*	
DISKPART>	1					~

4. Slijedi odabir štapića, brisanje postojeće strukture datotečnog sustava, kreiranje i aktiviranje particije (prisjetimo se, OS se može dizati samo s aktivne primarne particije, tako je zapisano u sistemskom firmwareu)...; utoliko, slijedno zadajemo naredbe:

```
select disk 1
clean
create partition primary
select partition 1 (windoze broje diskove od nule a particije od jedinice)
active
format quick fs=ntfs label="ws2016"
exit
```

5. Windows Explorer > desni klik na ISO datoteci pa klik na naredbi Mount. Po logici stvari, novi disk će dobiti oznaku F. Stick je, podsjećamo, zastupljen oznakom E.

6. Zadajemo naredbu xcopy f:\\*.\* e:\ /hfe (možemo rabiti i odličnu robocopy ali sve se događa lokalno, mimo mreže, pa je xcopy sasvim ok).



Nakon 10-ak minuta imat ćemo bootabilni USB štapić. Par napomena vrijednih pozornosti:

\* Vaš autor je posredstvom USB štapića bez problema instalirao Windows Server 2016 na serverski hardver, ali na prijenosniku je uspio dobiti taj OS (s istog štapića) tek nakon što je UEFI zamijenio Legacy BIOS-om. Uočio sam da server nema Trusted Platform Module čip a prijenosnik ima; valjda je to uzrok odstupanja, nisam siguran jer niti nakon kopanja po Internetu nisam u mogućnosti oblikovati jednoznačni stav po tom pitanju.

\* Kad jednom pokrenemo Setup OS-a, na ekranu s odabirom Core ili GUI edicije nigdje se izrijekom ne spominje Core, a GUI edicija je imenovana izrazom "Desktop Expirience". Ovo odstupanje u odnosu na Windows Server 2008/2012 može nas navesti na odabir krive edicije. Budući da više nemamo niti mogućnosti dodavanja ili oduzimanja GUI sloja po volji, treba paziti što ćemo odabrati kako ne bismo morali ponavljati instalaciju. Na narednoj slici je pojašnjenje.

Select the operating system you want to install           Operating system         Architecture         Date modified           Windows Server 2016 Standard         x64         9/12/2016           Windows Server 2016 Standard (Desktop Experience)         x64         9/12/2016	🔏 Windows Setup		
Operating system     Architecture     Date modified       Windows Server 2016 Standard     x64     9/12/2016       Windows Server 2016 Standard (Desktop Experience)     x64     9/12/2016	Select the operating system you want to install	Core	
Windows Server 2016 Standard     x64     9/12/2016       Windows Server 2016 Standard (Desktop Experience)     x64     9/12/2016       Image: Comparison of the server 2016 Standard (Desktop Experience)     x64     9/12/2016	Operating system	Architecture	Date modified
Windows Server 2016 Standard (Desktop Experience) x64 9/12/2016	Windows Server 2016 Standard	хб4	9/12/2016
	Windows Server 2016 Standard (Desktop Experience)	х64	9/12/2016

\* Nakon završene instalacije OS-a uključiti Secure boot.

\* I za Windows 10 možemo rabiti Rufus ili Diskpart, ali prisjetimo se da je za taj OS Microsoft izradio alat Media Creation Tool (vidi <u>https://sysportal.carnet.hr/node/1594</u> [1]).



pon, 2017-01-23 09:04 - Ratko Žižek**Kuharice:** <u>Windows</u> [2] Kategorije: <u>Software</u> [3] Vote: 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)

Source URL: https://sysportal.carnet.hr./node/1719

## Links

- [1] https://sysportal.carnet.hr/node/1594
- [2] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/18
- [3] https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/25